

Serveur d'impression.

I Configuration du serveur.

Installer Cups sur le serveur d'impression :

```
1 sudo apt update
2 sudo apt upgrade
3 sudo apt install cups
```

Pour permettre le réglage de Cups depuis une page Web il faut ajouter l'utilisateur `pi` dans le groupe de gestion des imprimantes :

```
4 sudo adduser pi lpadmins
```

La configuration de Cups se fait alors via la page Web (avec Firefox par exemple) : en allant à l'adresse `localhost:631` depuis le serveur d'impression lui-même ou avec l'adresse du serveur depuis un autre ordinateur par exemple `192.168.1.15:631`. Le 631 étant le port de configuration du serveur d'impression Cups.

Sur l'interface Web de Cups choisissez **add printer**. L'imprimante branchée est alors proposée en premier (normalement). Acceptez tous les réglages par défaut mais cochez le partage de l'imprimante.